第一图书网, tushu007.com

<<水稻高产高效栽培新技术>>

图书基本信息

书名：<<水稻高产高效栽培新技术>>

13位ISBN编号：9787216065276

10位ISBN编号：7216065271

出版时间：2010-9

出版时间：湖北长江出版集团，湖北人民出版社

作者：张似松 编

页数：100

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

农民是农业生产的主体，是把农业科技成果转化为生产力的忠实执行者，这就需要我们切实加强对农民的科技培训，提高广大农民的科技素质。

党和政府历来十分重视对农民的科技教育，《国家中长期人才发展规划纲要》要求，大规模开展农村实用人才培训，推进农村实用人才带头人素质提升计划和新农村实用人才培训工程，重点实施现代农业人才支撑计划。

由农业部、财政部、人力资源社会保障部、教育部、科学技术部、住房和城乡建设部组织的“阳光工程新型农民科技培训”，促进了广大农民就地就近就业，突出了主导产业和特色产业技术培训，是推进我国现代农业发展的重大举措，也为进一步做好农村实用人才科技培训工作提供了良好的机遇。

<<水稻高产高效栽培新技术>>

书籍目录

第一章 概述第一节 国内外水稻产业的发展第二节 我国水稻生态区、种植耕作制度及栽培方式第三节 水稻品种的分类与利用第四节 水稻产品质量安全常识与发展趋势第二章 水稻栽培的生物学基础第一节 水稻的一生第二节 水稻的发育特性第三节 水稻产量的构成第三章 水稻常规栽培技术第一节 品种的选择及育秧第二节 水稻的移栽第三节 田间管理第四节 水稻主要病虫草害防治技术第四章 水稻新型栽培方式及管理技术第一节 水稻免耕栽培技术第二节 水稻直播技术第三节 水稻抛秧栽培技术第四节 水稻机械插秧技术第五章 水稻的收获贮藏及营销第一节 水稻的成熟与收获第二节 稻谷的贮藏第三节 水稻生产的效益及成本第四节 水稻产品的营销第六章 水稻防灾减灾技术第一节 水稻的生态适宜性指标第二节 水稻生产中常见的灾害及预防主要参考文献

章节摘录

（三）育秧前期准备　1.床土选择　床土宜选择菜园土、熟化的旱田土、稻田土，采用机械或半机械手段进行碎土、过筛、拌肥，形成酸碱度适宜（pH值4～6）的营养土。
每亩大田需备足营养土100千克，集中堆闷。
床土还可选用淤泥。
淤泥中不能有石头等杂物，在播种前l～2天，将肥拌人淤泥中做床土。
2.种子准备　品种选择：选择通过审定、适合当地种植的优质、高产、稳产、抗逆性强的品种。
双季稻应选择生育期适宜的品种。
每亩大田依据不同品种备足种子。
种子处理：种子需经晒种、脱芒、选种、药剂浸种、清洗、催芽、脱水处理。
采用机械或半机械手段可缩短发芽时间，提高发芽率，出芽整齐。
机械播种“破胸露白”即可，手工播种芽长不超过2毫米。
3.苗床准备　苗床选在排灌良好、运输方便、便于管理的水田做秧田（或大棚秧床），按照秧田与大田1：100左右的比例备足秧田。
秧板规格为厢面宽1.4米，沟宽0.3～0.5米，便于操作。
秧床板面要达到“实、平、光、直”。
（四）播种覆膜　1.确定播种期　根据适宜机插的秧龄，参照当地常规栽插时间倒推适宜播种期。
2.铺放载体　软（硬）盘按每亩大田15-25张准备，双膜育秧采用幅宽1.5米，孔距2厘米×3厘米，孔径3毫米的有孔地膜。
3.装床土　在育秧载体上铺放2～2.5厘米的床土，铺平并浇足水分。
淤泥床土要待淤泥沉实后播种。
4.播种　精量播种一般每盘75～90克，可以按照每平方厘米播种2粒谷种计算，即每平方米播20000粒，或者每盘播3250粒，乘以千粒重即为干谷重。
如以芽谷计算，需要根据干湿程度乘以1.3左右的系数。
播种一定要均匀，可采取分段称重、分次重复播种。
双膜育秧由于要切块切边，用种量略高于盘育秧。
播种后覆土O.5厘米左右，以不见芽谷为宜，不宜用拌肥和壮秧剂的土覆盖。
5.覆膜　早稻及部分地区中稻育秧需搭拱棚或覆盖农膜保温育秧。
……

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com